

WLAN – Zugang an der HTWK Leipzig

Anleitung für Handys mit Symbian-OS S60 5th Edition

Stand: 09.05.2011

Die vorliegende Anleitung gilt für Handys mit Symbian-OS S60 5th Edition, wie z.B. dem Nokia N97 Mini. Für Handys mit Symbian OS-S60 3rd Edition (z.B. Nokia E71) ist der Zugang zum WLAN nicht möglich. Diese Konfigurationsanleitung kann aufgrund der großen Dynamik bei der Entwicklung der Handys und deren Betriebssystemen nur als Hilfestellung verstanden werden und muss u.U. entsprechend "kreativ" angewendet werden.

Der Zugang zum WLAN der HTWK Leipzig ist über die SSID "eduroam" für Mitarbeiter und Studenten möglich. Die Authentifizierung geschieht über 802.1X / EAP-TTLS / PAP mit dem HRZ-Dienste-Login/Passwort.

1. Zertifikat herunterladen

Aus dem heimischen WLAN bzw. per GPRS/UMTS muss das Root-Zertifikat der Deutschen Telekom auf das Handy mit der InternetApp heruntergeladen werden.

Alternativ kann es auch mit dem USB-Kabel auf das Handy kopiert und installiert werden.

<https://www.pki.dfn.de/index.php?id=globalroot>

- Wurzelzertifikat Deutsche Telekom Root CA 2
- Datei-Extensions: [.crt](#) (anklicken)

Dann speichern Sie das Zertifikat.

Sie finden es anschließend mit dem Namen „Deutsche Telekom Root CA 2“ unter:

Menutaste -> Einstell. -> Telefon -> Tel.managem. -> Sicherheitseinst.
->Zertifikatmanagement -> Sicherheitszertifikate


2. Einrichtung WLAN-Zugang für SSID "eduroam" auf dem Handy



1.) Menütaste



2.) Einstellungen



3.) Verbindungen



4.) Ziele



5.) Internet



6.) Optionen



7.) Neuer Zugangspunkt



8.) WLAN




9.) eduroam als Netznamen eingeben



10.) Optionen - bearbeiten




11.) Parameter wie in Abbildung



12.) WLAN-Sicherheitseinstellungen



13.) EAP-Plug-in-Einstellungen




14.) ausschließlich EAP-TTLS auswählen



15.) Einstellung s. Abb.

Benutzername:

anonymous@htwk-leipzig.de



16.) auf Pfeil drücken ...



17.) ... und zu weiteren Optionen wechseln
- PAP auswählen



18.) Optionen - bearbeiten
<HRZ-Dienste-Login>@htwk-leipzig.de
und Passwort